

Настройка отображение корректного IP пользователя при авторизации через HAProxy

При использовании балансировщика, например HAProxy, у всех пользователей в системе отображается адрес HAProxy, вместо IP адреса рабочей машины пользователя.

Решение:

1. Добавьте в файл конфигурации HAProxy строчку в раздел backend jms-web:

```
backend jms-web
  mode http
  option forwardfor except 127.0.0.1
  http-request set-header X-Forwarded-For %[src]
```

2. Поочередно на каждом сервере JS откройте файл конфигурации Nginx:

```
nano /opt/jumpserver/config/nginx/lb_http_server.conf
```

И добавьте строчки, чтобы в результате получилось:

```
server {
  listen 443 ssl http2;
  set_real_ip_from 10.10.53.210; # IP вашего HAProxy
  real_ip_header X-Forwarded-For;
  real_ip_recursive on;

  server_tokens off;
```

3. Перезапустите HAProxy и Jumpserver:

```
systemctl restart haproxy  
jmsctl restart
```

Версия #1

Сергей Попцов создал 16 июня 2025 18:00:06

Сергей Попцов обновил 16 июня 2025 18:00:50