

Настройка подключения к целевым системам по HTTP(веб-интерфейсы приложений)

Для подключения к целевым системам по HTTP вам необходимо:

Настроить публикацию браузера через Panda (сервер публикации приложений на базе Linux)
или

Настроить публикацию браузера через RDS(RemoteApp).

Создание устройства типа "Вебсайт"

1. Зайдите в раздел **"Console - Assets"**, нажмите кнопку **"Create"** и выберите тип целевой системы - **Website**

The screenshot shows the AFI Lab console interface. On the left is a sidebar with a menu: Console, Dashboard, Users, Assets (selected), Domains, Platforms, Accounts, Permissions, and More. The main area is titled 'Basic' and contains the following fields:

- Name:** Script Simple Form Authentication
- URL:** https://authenticationtest.com/simpleFormAuth/
- Platform:** Website
- Node:** AFI-Lab

Below the 'Basic' section is the **Selector** section with the following options:

- Autofill:** Disabled, Basic (selected), Script
- Username selector:** name=email
- Password selector:** name=password
- Submit selector:** Xpath=/html/body/div/div/div[2]/form/input

Below the 'Selector' section is the **Protocol** section with the following options:

- Protocols:** http(s) (selected), 443

At the bottom is the **Account** section with a link: [Account list](#) and a link: [Update account information in asset details](#).

2. В разделе **"Selector"** нужно указать параметры полей формы, которые **JumpServer** заполнит автоматически при открытии сессии.
На пример:

Autofill ☐ Disabled ☒ Basic ☐ Script

Username selector

Password selector

Submit selector

При таких настройках, имя пользователя будет введено в HTML элемент с **name="email"**, пароль будет введен в HTML элемент с **name="password"** и затем будет нажата кнопка с **Xpath=/html/body/div/div/div[2]/form/input**


Вы можете посмотреть элементы веб-формы входа в браузере, нажав правую кнопку мышки на поле ввода и выбрав пункт "Исследовать" (для Firefox) или "Просмотреть код" (для Chrome).
Также можно использовать дополнительные настройки и параметры элементов формы входа, для этого переключитесь в режим **Script**:



3. в разделе **Account list** нужно добавить учетную запись и пароль, которая будет использоваться при авторизации, аналогично как это делается при других типах подключения.
4. Сохранить настройки, нажав кнопку **"Submit"**.

Подключение к веб-интерфейсам через веб-терминал

Если все настроено верно, при выборе нужного устройства в веб-терминале, вы увидите вариант запуска сессии:



Версия #5

Сергей Попцов создал 22 мая 2024 14:03:08

Сергей Попцов обновил 8 марта 2025 17:19:32